

COMETINFO-link 企业智能化管理系统

软件安装说明

广州巨源信息技术有限公司



2022年09月



目录

CONTENTS

① 软件安装说明



首次使用说明

1.1 安装要求

1.2 安装步骤

1.3 常见问题



1.1 软件安装说明

安装须知：安装前的环境准备(注：若装有360等安全软件，在本软件安装过程中可以关闭这些安全软件，以免在安装过程中出现阻拦信息，直到安装完成)

数据库安装须知：由于数据安全性，请在安装时不在安装到系统盘下。如系统安装在C盘，那请安装到D盘等其它盘符。

人员数量较多的情况下数据每天增长量比较快数据库等对系统资源使用巨大。服务器的配置必须能够保证，不建议用户以虚拟机的方式进行部署。

1.操作系统：

Window7 以上版本 （不支持XP系统，个别功能不兼容）


2.数据库：

SQLServer2008 以上 （新版本自带数据库，可自动从微软网站下载免费版本数据库）




1.2 软件安装步骤

1.COMETinfo-link科密企业智能化管理系统下载链接：<https://www.comet-bc.com/download/>

2.双击软件安装包：


3.选择简体中文/繁体中文→点击**【确定】**：





1.2 软件安装步骤



4.默认安装路径是D盘，点击浏览可以选择其他目录进行安装，建议安装在非系统盘：





1.2 软件安装步骤

5. 默认的组件是考勤，消费，门禁（后续会持续增加模块），可根据所采购的设备选择对应模块







1.2 软件安装步骤

6.数据库安装:

- 若电脑已经安装了数据库则无需重复安装，选择第一项配置数据库链接即可确认电脑是否有安装SQL Server数据库即可，若当前电脑没有安装数据库则可以选择列表第二项自动安装数据库。





1.2 软件安装步骤

7. SQL Server数据配置:

提示

数据库已安装成功，默认用户名[sa]，密码[COMET]，请按[下一步]

确定

配置数据库

连接到数据库

请输入正确的配置以便连接到数据库服务器 默认名称不需要修改

①

服务器名称: .\SQL2008

☒ 使用信任连接

用户名: sa

密码:

数据库名称: COMETinfo-link

输入数据库用户名

输入数据库密码

数据库名称可任意修改

可以手动输入数据库名称，若名称不存在时将自动创建新的数据库


②


< 上一步 B) 下一步 N) > 取消



1.2 软件安装步骤

8. SQL Server数据配置完成，不需要输入密码，直接登入即可：





常见问题及解决方法

1.3 常见问题



1.3 其他问题

1> 安装后数据库无法正常连接?

答: ①数据库名称不对如图1所示, ②数据库名创建失败, 如图2所示




图-1




图-2

感谢使用科密产品

THANKS FOR WATCHING



广州巨源信息技术有限公司

